


① 裁断&準備

1. きりとり線に沿って、型紙を切る。
2. 型紙を貼り合わせる。
・本体「貼り合わせる①（のりづけ）」
3. 「レシピ：用意するもの」を参考に布を裁断する。
※印付け（ノッチ）を忘れないように！

② アイロン 準備作業


1. (1)本体の袖口（ゴム通し口）をアイロンで三つ折り(1cm+3cm)に折る。



③ ロックミシン 準備作業


(※または、ジグザグミシン)

1. 縫い代にロックミシンをかける。




④ ミシン&アイロン 組み立て


1. (1)本体にネームタグを仮止める。




2. (1)本体を中表に合わせて縫い代を1cmで縫い、縫い代が重なり合う部分を三角カットする。




3. (2)見返しを中表に合わせて縫い代を1cmで縫い、縫い代が重なり合う部分を三角カットする。




4. (1)本体と(2)見返しの縫い代をアイロンで割る。




5. (1)本体の袖口（ゴム通し口）を1.5cm幅×2本のステッチと、袖口に2cmのステッチを入れる。




6. 袖口のゴム通し部分の縫い目を切る。




7. (1)本体にループ用のひもを仮止める。




8. (1)本体と(2)見返しを中表に合わせ、縫い代を1cmで縫う。




9. (2)見返しを表に返し、アイロンをかけて、コバステッチする。




10. (2)見返しを折り返したところにアイロンをかけ、コバステッチする。




11. (2)見返し側にゴム通し口のステッチを2本かける。



12. (2)見返し側のゴム通し部分の縫い目を切る。





⑤ 仕上げ作業



13. ゴムを通す。
 ・袖口側 18cm×2本 } 2セット
 ・見返し側 23cm×1本

※ゴム通しは、ゴム通し用の器具を使うか、ペアピンで通す。



※最後は、結ぶか、運針細かくしてミシンでとめる

